



Inställning av bredband

För att utnyttja föreningens bredband behöver du dels koppla in din dator eller router i bredbandsuttaget över din ytterdörr, och dels ställa in din dator eller router så att den fungerar ihop med vårt nät.

Du behöver göra följande:

- 1) Ställa in automatisk hämtning av IP-adress och DNS-server
- 2) Skapa e-postadresser och hemsida-adresser (bara om du vill utnyttja e-post eller hemsida via föreningen)
- 3) Ställa in ditt e-postprogram för de nya e-post-adresserna (bara om du vill utnyttja e-post via föreningen)

All information i det här pappret finns också på www.dorrahaken1.se/bredband, och där kan du även hitta mer matnyttig information om föreningens bredband.

Support – om du behöver hjälp

Om du får problem med ändringarna, eller har problem att komma ut på Internet trots att du följt instruktionerna här, kontakta Riksnet support på 090-695 35 05 (öppet vardagar 08-22, helger 09-20) så hjälper de dig. Om du kan maila, så kan du även kontakta dem på support@dorrahaken1.se.

För den tekniskt avancerade användaren

Den IP-adress du får är fast (d.v.s. den kommer inte att ändras så länge vi har kvar Riksnet), men av bekvämlighetsskäl så tilldelas den automatiskt via s.k. DHCP. Även om det är möjligt att ange en fast IP-adress så rekommenderar vi att du väljer att ha adresstilldelning via DHCP.

1) Ställa in automatisk hämtning av IP-adress och DNS-server

Om du har en brandvägg / router

Om du har en brandvägg / router (ofta med inbyggt WLAN), som är inkopplad mellan bredbandsuttaget och din dator (eller datorer), så är det denna router du måste ändra IP-adress på. Exakt hur man gör varierar från märke till märke, se manualen. Ofta surfar man in till ett administrationsgränssnitt på <http://192.168.0.1/>.

Du behöver se till att din router får automatisk tilldelning av IP-adress och DNS-inställningar via DHCP. Detta är ofta standardinställningen i en ny router, så du kanske inte behöver ändra något. Om Internet fungerar direkt utan att du gjort något så behöver du inte ändra några inställningar.

Om du har en direktansluten dator

Om det går en kabel direkt från bredbandsuttaget in i din dator, så måste du eventuellt ändra inställning i datorn. Det är dock vanligt att DHCP-tilldelning är



DÖRRHAKEN 1

standard, så om du kommer åt Internet direkt utan att du gjort något, så behöver du inte ändra några inställningar.

Om du behöver ändra inställningen, så gör du det lite olika beroende på vilket operativsystem du har i din dator. Här följer instruktioner för några av de vanligaste operativsystemen.

Windows XP

Klicka på startmenyn. Välj Alla Program (eller Program, om den visas istället). Välj Tillbehör, därefter Kommunikation och därefter Nätverksanslutningar. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk. Dubbelklicka på Internetprotokoll (TCP/IP). Markera Erhåll en IP-adress automatiskt. Markera Erhåll adress till DNS servern automatiskt. Tryck på OK. Tryck på OK.

Windows 2000

Klicka på Startmenyn. Välj Inställningar, och därefter Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverk och fjärranslutningar. Dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk. Dubbelklicka på Internetprotokoll (TCP/IP). Markera Erhåll en IP-adress automatiskt. Markera Erhåll adress till DNS servern automatiskt. Tryck på OK. Tryck på OK.

Windows Vista

Klicka på StartBild på Start-knappen. Välj Kontrollpanelen, därefter Nätverk och Internet, därefter Nätverks- och delningscenter och därefter, i den vänstra rutan, klicka på Hantera nätverksanslutningar. Högerklicka på den anslutning som du vill ändra och välj Egenskaper. Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, så följer du den uppmaningen. Klicka på fliken Nätverk. Klicka på "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" under "Den här anslutninge använder följande objekt" och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på "Erhåll en IP-adress automatiskt". Klicka på OK. Klicka på "Erhåll adress till DNS-servern automatiskt". Klicka på OK.

Mac OS X

Gå in på Äpplet. Välj Systeminställningar, därefter Nätverk. Välj fliken TCP/IP. Vid "Ställ in", ändra till "Med DHCP". Klicka på Utför.

Linux: Red Hat och Fedora Core

Öppna nätverksadministrationsgränssnittet från systemmenyn, eller starta det genom att skriva redhat-config-network (för RedHat) eller system-config-network (för Fedora) i ett skal. Se till att ditt nätverksinterfance är markerat (typiskt eth0) och tryck Edit. Välj "Automatically obtain IP address settings with dhcp" och "Automatically obtain DNS information from provider". Gå till File-menyn, välj Save. Stäng fönstret.

Linux: Debian och Ubuntu

Med Gnome och KDE kan du ändra inställningarna via respektive systeminställningar. Annars gör du så här: Som root, ändra /etc/network/interfaces så att de enda raderna för ditt nätverksinterfance (oftast eth0) är:
auto eth0



iface eth0 inet dhcp

Windows 98

Klicka på Startmenyn och välj Inställningar och Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Nätverk. Du skall nu hitta raden som börjar med TCP/IP och sedan har namnet på ditt nätverkskort. OBS! Det är inte raden TCP/IP -> Drivrutin för fjärranslutning, denna hör till ett eventuellt uppringt modem. Markera den rätta TCP/IP. Klicka på Egenskaper. Markera Erhåll en IP-adress automatiskt. Klicka på OK. Klicka på OK. Windows kommer nu att fråga efter din Windows Installations-CD. Följ anvisningarna på skärmen. Välj "ja" när datorn frågar om du vill göra en omstart. När datorn har startats om så kommer ditt nätverkskort att få en IP-adress tilldelad automatiskt.

2) Skapa e-postadresser och hemsidadresser

Det här behöver du bara göra om du vill ha e-post och/eller hemsidor via föreningen.

- 1) Surfa till <http://stockholm1.riksnet.se>
- 2) Klicka på "Kundpanelen".
- 3) Logga in med det användarnamn och lösenord som du fått på ett separat papper från Riksnet
- 4) I menyn längst upp väljer du "Webb & E-post".
- 5) Välj "Lägg till webbkonto" eller "Lägg till mailkonto" beroende på vad du vill skapa.
- 6) Skriv in namn på kontot och under vilken domän du vill skapa det. Klicka på "Lägg till". Observera att om du väljer en annan domän än dorrhaken1.se så kommer du inte kunna behålla adressen om föreningen i framtiden byter bredbandsleverantör.
- 7) Kontot dyker nu upp i listan över befintliga konton. Vill du ändra lösenord eller ta bort kontot klickar du på kontonamnet. Vill du kontrollera lösenordet klickar du på "Visa lösenord".

3) Ställa in ditt e-postprogram för de nya e-post-adresserna

Det här behöver du bara göra om du vill ha e-post via föreningen. En detaljerad beskrivning för de flesta vanliga e-postprogrammen på marknaden finns hos Riksnet support. Länk dit finns från www.dorrhaken1.se/bredband.

Följande inställningar gäller för boende i Brf Dörrhaken 1:

Inkommande server (POP3 eller IMAP):	stockholm1.riksnet.se
Utgående server:	stockholm1.riksnet.se
Kontonamn:	hela din epost-adress
Lösenord:	det lösenord du fått från Riksnet

Obs! För att kunna skicka e-post måste du fylla i "Utgående server kräver autentisering". Instruktioner om hur man gör det finns på Riksnets supportsidor.